

## MIK Provtagningsinstruktion Paratuberkulos

---

**OBS! Vid klinisk misstanke om paratuberkulos, kontakta alltid jourhavande epizootolog, tjänsteman i beredskap (TIB) vid SVA, telefon 018-67 40 01.**

### Träckprover

Från levande djur tas träckprover för PCR-analys (och eventuellt odling).

- Ta färsk träck direkt från ändtarmen. Använd inte glidslem eftersom det kan störa analysen. Om glidmedel behövs så använd istället paraffinolja. Cirka 1 msk träck läggs i en plastburk med skruvlock. Burkarna går att beställas från [SVA:s webbplats](#). Fyll burken till max 2/3 och märk med djuridentitet.
- Lägg plastburken i en plastpåse, lägg med absorberande material och tillslut plastpåsen.
- Fyll i en SVA-remiss: ange paratuberkulos och om PCR eller odling önskas glöm inte att ange orsak till provtagningen och PPN.
- Lägg prover och remiss i ett vadderat kuvert och skicka in till SVA.

Om möjligt bör proverna tas så att de kommer till laboratoriet dagen efter provtagning. Om proverna tas på en fredag ska de förvaras i kyl över helgen och postas på söndag eftermiddag

### Organprover

Från slakterier och obduktion tas organprover och tarminnehåll för odling och/eller PCR-analys:

- Bakre delen av ileum (cirka 3 dm) urspolad
- Kröslymfknotor; (cirka 2-3 stycken) i första hand bakre kröslymfknutan för ileum, i annat fall ileocecallymfknutan.
- Tarminnehåll från ileum eller ceacum (cirka 0,5 - 1 deciliter)
- Om andra kröslymfknotor eller tarmavsnitt är förändrade tas prov även från dessa

Prov för histologisk undersökning tas om makroskopiska förändringar ses i tarm eller tarmlymfknotor.

- Lägg organprover och tarminnehåll i separata burkar
- Lägg burkarna i en försluten plastpåse med absorberande material
- Fyll i remiss, ange önskad undersökning, orsak till provtagning och PPN och skicka in proverna till SVA

### Insändning av prover

Skicka proverna till:

SVA

Avdelningen för mikrobiologi  
756 51 UPPSALA