

BKT Provtagningsinstruktion Paratuberkulos

OBS! Vid klinisk misstanke om paratuberkulos, kontakta alltid jourhavande epizootolog, tjänsteman i beredskap (TIB) vid SVA, telefon 018-67 40 01.

Träckprover

Från levande djur tas träckprover för PCR-analys (och eventuellt odling).

- Ta färsk träck direkt från ändtarmen. Använd inte glidslem eftersom det kan störa analysen. Om glidmedel behövs så använd istället paraffinolja. Cirka 0,5 - 1 deciliter träck läggs i en plastburk, burken fylls max 2/3 och märks med djuridentitet.
- Lägg plastburken i en plastpåse, lägg med absorberande material och tillslut plastpåsen.
- Fyll i en SVA-remiss: ange paratuberkulos och om PCR eller odling önskas glöm inte att ange orsak till provtagningen och PPN.
- Lägg prover och remiss i ett vadderat kuvert och skicka in till SVA.

Om möjligt bör proverna tas så att de kommer till laboratoriet dagen efter provtagning. Om proverna tas på en fredag ska de förvaras i kyl över helgen och postas på söndag eftermiddag

Organprover

Från slakterier och obduktion tas organprover och tarminnehåll för odling och/eller PCR-analys:

- Bakre delen av ileum (cirka 3 dm) urspolad
- Kröslymfknutor; (cirka 2-3 stycken) i första hand bakre kröslymfknutan för ileum, i annat fall ileoceccallymfknutan.
- Tarminnehåll från ileum eller ceacum (cirka 0,5 - 1 deciliter)
- Om andra kröslymfknutor eller tarmavsnitt är förändrade tas prov även från dessa

Prov för histologisk undersökning tas om makroskopiska förändringar ses i tarm eller tarmlymfknutor.

- Lägg organprover och tarminnehåll i separata burkar
- Lägg burkarna i en försluten plastpåse med absorberande material
- Fyll i remiss, ange önskad undersökning, orsak till provtagning och PPN och skicka in proverna till SVA

Insändning av prover

Skicka proverna till:

SVA
Avdelningen för mikrobiologi
756 51 UPPSALA